



NET2000

INTERNET PAR LE CABLE

Configuration NET2000

Paramètres généraux	
Serveur de courrier entrant POP3	pop.net2000.ch
Serveur de courrier sortant SMTP	smtp.net2000.ch
Serveur de news	news.net2000.ch
Paramètres TCP/IP	Serveur DHCP (adressage IP dynamique)

Comment vérifier la configuration de son ordinateur sous Windows 95/98/ME ?

Dans le menu «Démarrer», sélectionnez «Exécuter» et dans le champ «Ouvrir», tapez : winipcfg.
Ensuite, cliquez sur OK.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez la carte réseau correspondant à votre accès NET2000 dans le menu déroulant.

NB : PPP Adapter correspond à une carte réseau virtuelle Microsoft et en aucun cas à votre accès NET2000.

Si vous n'obtenez pas cette fenêtre de Configuration IP, ajoutez le protocole IP en vous rendant dans :

- ⇒ «**Poste de travail**»
- ⇒ «**Panneau de configuration**»
- ⇒ «**Réseau**»
- ⇒ «**Ajouter**»
- ⇒ «**Microsoft**»
- ⇒ «**TCP/IP**».

Si votre ordinateur est branché en direct sur le modem NET2000, l'adresse IP doit commencer par 80.83.xx.xx ou par 83.68.xx.xx.



Comment vérifier la configuration de son ordinateur sous Windows2000/XP ?

Dans le menu «Démarrer», sélectionnez «Exécuter» et dans le champ «Ouvrir», tapez : « cmd »
Ensuite, cliquez sur OK. Dans la fenêtre noire qui s'ouvre, tapez simplement : « ipconfig » puis la touche <Enter>.

La fenêtre suivante vous donne les paramètres de votre carte réseau :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\schmitt\Bureau>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 80.83.39.124
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 80.83.38.1

C:\Documents and Settings\schmitt\Bureau>
```

Si votre ordinateur est branché en direct sur le modem NET2000, l'adresse IP doit commencer par 80.83.xx.xx ou par 83.68.xx.xx.

Pour sortir de cette fenêtre, tapez exit suivi de <Enter>.

Comment configurer un Macintosh pour un accès NET2000 sous OS/9 ?

Installez le protocole TCP/IP (Open Transport ou MAC/TCP) sur votre ordinateur à l'aide de l'installateur système (CD-ROM ou disquettes d'origine).

Paramétrez votre tableau de bord TCP/IP ou MAC/TCP avec les valeurs suivantes :

- Connexion : «Ethernet»
- Configuration : «Via un serveur DHCP»
- Enregistrez et fermez votre nouvelle configuration

Comment configurer un Macintosh pour un accès NET2000 sous OS/X ?

Dans le menu a, «Configuration réseau», «Créer une nouvelle configuration» nommée NET2000. La paramétrer ainsi :

- Connexion : «Ethernet»
- Configuration : «Via un serveur DHCP»
- Enregistrez et fermez votre nouvelle configuration

Pour tout renseignement :

HotLine : 032/729.98.97 (lu-ve : 08h00-18h00)

Administration : 032/729.98.98 (lu-ve : 08h00-18h00)